

# WSL2 パスワード再設定マニュアル

## 改訂履歴

—	改訂日	改定内容
第1版	2022年8月25日	新規作成

## はじめに


マイクロソフトの突然の仕様変更等により、ダウンロード手順や表記が変わる場合があります。

その場合は、ガイドンスにそのまま従って行ってください。



をクリックします。

この状態で「コマンドプロンプト」と入力します。



図のように「コマンドプロンプト」というアプリケーションが表示されるので、「開く」をクリックします。

```

C:\ C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1741]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\> %Users%\kucoo>
  
```

図のような黒いウィンドウが表示されます。

※表示される文章やウィンドウの大きさには個人差があります。  
 ※「C:\Users\アカウント名>」のようになっている部分が下の行に出てきます。  
 ※アカウント名は例ではkucoo

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1741]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\kucoo>wsl -u root
```

先ほど呼び出したコマンドプロンプトのウィンドウにて  
「wsl -u root」  
※wsl O -u O root  
※Oの部分はスペースを入れてください。  
と入力し、Enterキーを押します。

```
root@LAPTOP-CHOVNSU4: /mnt/c/Users/kucoo
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1706]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\kucoo>wsl -u root
Welcome to Ubuntu 20.04 LTS (GNU/Linux 5.10.16.3-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

System information as of Wed Jun  8 15:03:02 JST 2022

System load:  0.0          Processes:            8
Usage of /:   0.4% of 250.98GB  Users logged in:     0
Memory usage: 2%          IPv4 address for eth0: 172.31.90.130
Swap usage:   0%

0 updates can be installed immediately.
0 of these updates are security updates.

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

This message is shown once once a day. To disable it please create the
/root/.hushlogin file.
root@LAPTOP-CHOVNSU4: /mnt/c/Users/kucoo#
```

初めてコマンドを入力した場合、  
図のようなメッセージが表示されることがあります。  
root@パソコン名:/その他…となっているものが下の行になっていれば成功です。

<pre> C:\ root@DESKTOP-OR29FLV: /mnt/c/Users/kucoo Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1741] (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  C:¥Users¥kucoo&gt;wsl -u root root@DESKTOP-OR29FLV:/mnt/c/Users/kucoo# passwd coop_ </pre>	<p>「passwd パスワードを再設定したいアカウント名」を入力し、Enterキーを押します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>※passwd O coop</li> <li>※O部分にスペースを入れてください。また、coopの部分は例ですのでパスワードを再設定したいアカウント名を入力してください。</li> </ul> <p>※図の例ではcoopというアカウントのパスワードを変更します。</p> <p>※Enterキー押下後に 「passwd: user 'アカウント名' does not exist」と表示される場合は再設定したいアカウント名を再確認して、正しく入力し直してください。</p>
<pre> C:\ root@DESKTOP-OR29FLV: /mnt/c/Users/kucoo Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1741] (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  C:¥Users¥kucoo&gt;wsl -u root root@DESKTOP-OR29FLV:/mnt/c/Users/kucoo# passwd coop New password: </pre>	<p>そうすると、図のように新しく設定したいパスワードを求められます。</p> <p>忘れないようにメモ等をして、新しいパスワードを入力し、Enterキーを押します。</p> <p>※初めてアカウントを作ったときと同様に、入力した文字は画面には表示されないので注意してください。</p>
<pre> C:\ root@DESKTOP-OR29FLV: /mnt/c/Users/kucoo Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1741] (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  C:¥Users¥kucoo&gt;wsl -u root root@DESKTOP-OR29FLV:/mnt/c/Users/kucoo# passwd coop New password: Retype new password: </pre>	<p>パスワード確認のために再度パスワード入力を求められます。</p> <p>先ほど入力したものと同じパスワードを入力し、Enterキーを押してください。</p>

```
root@DESKTOP-OR29FLV: /mnt/c/Users/kucoo
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.1741]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\kucoo>wsl -u root
root@DESKTOP-OR29FLV:/mnt/c/Users/kucoo# passwd coop
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
root@DESKTOP-OR29FLV:/mnt/c/Users/kucoo#
```

パスワードの再設定が成功すると  
図のように  
「passwd: password updated  
successfully」  
と表示されます。  
これでパスワードの再設定は完  
了です。